




Διαχειριστής αδειών δικτύου

GstarCAD 2024



Πίνακας περιεχομένων

1.	Εγκατάσταση και ρυθμίσεις του GstarCAD Network License Manager	3
1.1.	Εγκατάσταση	3
1.2.	Ρυθμίσεις.....	5
2.	Ενεργοποίηση και επιστροφή άδειας χρήσης δικτύου GstarCAD	7
2.1.	Ενεργοποίηση σε απευθείας σύνδεση	7
2.2.	Χειροκίνητη ενεργοποίηση	9
2.3.	Ηλεκτρονική επιστροφή.....	12
2.4.	Χειροκίνητη επιστροφή	13
3.	Ελέγξτε τους χρήστες που χρησιμοποιούν την άδεια χρήσης δικτύου από τον διακομιστή σας	17
4.	Ελέγξτε τους χρήστες που δανείστηκαν την άδεια χρήσης δικτύου από τον διακομιστή σας.....	18

GstarCAD 2024 Οδηγός διαχειριστή αδειών δικτύου

Η λειτουργία κρυπτογράφησης αδειών δικτύου GstarCAD σας επιτρέπει να μοιράζεστε έναν αριθμό αδειών GstarCAD στο τοπικό δίκτυο του γραφείου σας. Παρέχει ευελιξία στην πλεύση αδειών μεταξύ μιας ομάδας εργασίας. Πριν από την εγκατάσταση στο δίκτυο, θα πρέπει να καθορίσετε τον υπολογιστή διακομιστή για την εγκατάσταση του [GstarCAD 2024 Network License Manager](#).

1. Εγκατάσταση και ρυθμίσεις του GstarCAD Network License Manager


1.1. Εγκατάσταση

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε και να ορίσετε τις ρυθμίσεις:


1. Κάντε διπλό κλικ στο "[glm-Setup](#)" για να εγκαταστήσετε το [GstarCAD 2024 Network license Manager](#).




2. Μπορείτε να επιλέξετε αν θα ξεκινήσει ο διακομιστής αμέσως ή αργότερα.




3. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο δίσκου με θαυμαστικό στη γραμμή εργασιών. Και θα εμφανιστούν συμβουλές όπως "Η υπηρεσία δεν βρέθηκε. Παρακαλούμε ελέγξτε τις ρυθμίσεις σας" πριν ορίσετε τις ρυθμίσεις.



4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο **GstarCAD Network License Manager** και κάντε κλικ στην επιλογή **Options** για να ορίσετε τις ρυθμίσεις



5. Ορίστε τις ρυθμίσεις όπως παρακάτω:



Σύστημα:

Εκτελέστε αυτόν τον διακομιστή κατά την εκκίνηση των Windows: GstarCAD License Manager μπορεί να επανεκκινηθεί αυτόματα κατά την εκκίνηση των Windows.

Παρατήρηση: Η επιλογή "Εκτέλεση αυτού του διακομιστή κατά την εκκίνηση των Windows" δεν θα επηρεάσει την κατάσταση της άδειας χρήσης.

Υπηρεσία αδειών:

Διαδρομή καταγραφής: Η διαδρομή θα πρέπει να επιτρέπει στο LocalService να γράφει, διαφορετικά η υπηρεσία αδειών θα αποτύχει να εκτελεστεί. Εάν το σύστημα λειτουργίας σας είναι τα Windows 10, συνιστάται η προεπιλεγμένη διαδρομή ProgramData.

Λιμάνι εξυπηρέτησης: Το έγκυρο εύρος πρέπει να είναι μεταξύ 1024-64000. **Λιμάνι άδειας χρήσης:** Το έγκυρο εύρος πρέπει να είναι μεταξύ 27000-27009.


6. Αφού οριστούν οι ρυθμίσεις, το θαυμαστικό θα μετατραπεί σε σημάδι ελέγχου.




1.2. Ρυθμίσεις

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο **GstarCAD Network License Manager** και επιλέξτε την επιλογή **License Manager** για να φορτώσετε το πλαίσιο διαχείρισης αδειών.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να επιστρέψετε τις άδειες δικτύου GstarCAD online ή χειροκίνητα, μπορείτε να επισκευάσετε την άδεια όταν εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος στο διαχειριστή αδειών. Οι χρήστες που μοιράζονται την άδεια δικτύου σας και δανείζουν λεπτομέρειες μπορούν επίσης να βρεθούν στο διαχειριστή αδειών.



2. Λίστα χαρακτηριστικών στη Διαχείριση αδειών.



Ανανέωση: Ανανέωση της κατάστασης της άδειας χρήσης του δικτύου GstarCAD.

Ενεργοποίηση σε απευθείας σύνδεση: Ενεργοποίηση άδειας

δικτύου GstarCAD online. **Χειροκίνητη ενεργοποίηση:**

Χειροκίνητη ενεργοποίηση άδειας δικτύου GstarCAD.

Ηλεκτρονική επιστροφή: Επιστροφή της άδειας δικτύου

GstarCAD online.

Χειροκίνητη επιστροφή: Χειροκίνητη επιστροφή άδειας δικτύου

GstarCAD. **Ηλεκτρονική επισκευή:** Επισκευή άδειας δικτύου

GstarCAD online.


Χειροκίνητη επισκευή: Χειροκίνητη επισκευή άδειας δικτύου

GstarCAD. **Λεπτομέρειες άδειας:** Εμφανίζει λεπτομερώς τις

πληροφορίες της άδειας χρήσης.

Δανεικές λεπτομέρειες: Εμφανίζει λεπτομερώς τις πληροφορίες της άδειας δικτύου που δανείστηκε.

3. Προσαρμογή της υπηρεσίας άδειας χρήσης δικτύου GstarCAD




Έναρξη υπηρεσίας: Εκκινεί την υπηρεσία αδειών Gstarsoft, άλλοι χρήστες οι οποίοι με την άδεια μπορούν να δανειστούν ή να δανείσουν τις άδειες από το διακομιστή.

Διακοπή υπηρεσίας: Σταματήστε την υπηρεσία αδειών Gstarsoft, άλλοι χρήστες που με την άδεια δεν θα επιτρέπεται να δανείζονται ή να δανείζουν τις άδειες από το διακομιστή.


Επανεκκίνηση της υπηρεσίας: Όταν η υπηρεσία αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, μπορείτε να προσπαθήσετε να την επανεκκινήσετε.

Σημείωση: αν χρειαστεί να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στην άδειά σας, σταματήστε πρώτα την υπηρεσία και επανεκκινήστε την υπηρεσία μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας.

4. Λάβετε πληροφορίες για την έκδοση του GstarCAD Network License Manager στην ενότητα [Πληροφορίες](#).



5. Κάντε κλικ στο κουμπί Έξοδος για να τερματίσετε τη διαχείριση αδειών δικτύου του GstarCAD.




2. Ενεργοποίηση και επιστροφή άδειας χρήσης δικτύου GstarCAD

Εάν έχετε ένα κλειδί άδειας χρήσης δικτύου GstarCAD 2024, μπορείτε να εκτελέσετε το GstarCAD License Manager στον υπολογιστή διακομιστή για να διαχειριστείτε την άδεια χρήσης δικτύου, όπως ενεργοποίηση άδειας χρήσης, επιστροφή άδειας χρήσης και ούτω καθεξής.


2.1. Ενεργοποίηση σε απευθείας σύνδεση

Οδηγία: βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο.


1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο **GstarCAD License Manager** και επιλέξτε την επιλογή **License Manager**.




2. Κάντε κλικ στο κουμπί **Ενεργοποίηση σε απευθείας σύνδεση**.



3. Εισάγετε τον **σειριακό αριθμό** και κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.




4. Στη συνέχεια, θα βρείτε την ενεργοποιημένη SN στη λίστα του διαχειριστή αδειών.



Σημείωση: Για το σύστημα λειτουργίας Windows Server, αν σας ζητηθεί "Η συνεδρία δεν υπάρχει" κατά την ενεργοποίηση της άδειας χρήσης δικτύου GstarCAD online μέσω του GstarCAD Network License Manager, ελέγξτε την ακόλουθη λύση:

1. Ανοίξτε τον [Internet Explorer \(IE\)](#) και επιλέξτε [Επιλογές Internet](#) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή [Αξιόπιστες τοποθεσίες](#) από την καρτέλα [Ασφάλεια](#).



2. Προσθέστε τις ακόλουθες δύο τοποθεσίες στις αξιόπιστες τοποθεσίες.

<https://support.gstarcad.net>


<https://support2.gstarcad.net>

3. Κάντε κλικ στο κουμπί **OK** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας. Στη συνέχεια, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να επιστρέψετε κανονικά την άδεια χρήσης δικτύου GstarCAD online.


2.2. Χειροκίνητη ενεργοποίηση

Οδηγίες: Εάν ο υπολογιστής σας δεν είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο ενεργοποίησης (αρχείο xml) για να ενεργοποιήσετε την άδεια χρήσης του GstarCAD 2024 Network χειροκίνητα.

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο **GstarCAD License Manager** και επιλέξτε την επιλογή **License Manager**.





2. Κάντε κλικ στο κουμπί **Χειροκίνητη ενεργοποίηση**.



3. Ακολουθήστε τα τρία βήματα σε αυτό το παράθυρο διαλόγου για να ενεργοποιήσετε χειροκίνητα. **Βήματα 1:**


- 1) Εισάγετε τον **σειριακό αριθμό** και κάντε κλικ στο κουμπί **Create Request (Δημιουργία αίτησης)** για να δημιουργήσετε το αρχείο αίτησης.






Βήματα 2:

- 1) Παρακαλούμε αποκτήστε πρόσβαση στο online κέντρο εξυπηρέτησης GstarCAD: <https://license.gstarcad.net/> και συνδεθείτε με το **κλειδί άδειας χρήσης**.



- 2) Στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί **Ενεργοποίηση** στην καρτέλα Ενεργοποίηση.



- 3) Κάντε κλικ στο κουμπί **Choose File (Επιλογή αρχείου)** και επιλέξτε το αρχείο αίτησης που έχετε αποθηκεύσει και κάντε κλικ στο κουμπί **Submit (Υποβολή)** για να συνεχίσετε.

Activation

My License
5C01-E807-1E00-0100-5BB0-B986-00B5-0400

Logout

My License: 5C01-E807-1E00-0100-5BB0-B986-00B5-0400

Request XML File:

Choose File

Upload File: 5C01-E807-1E00-0100-5BB0-B986-00B5-0400_ActivateRequest.xml

Load the credible request XML activation file which created at user client

Submit

Find out the file and click it to submit!

- 4) Κάντε κλικ στο κουμπί **Λήψη** και αποθηκεύστε το αρχείο άδειας χρήσης (αρχείο XML Response). Σας συνιστούμε να αποθηκεύσετε το αρχείο άδειας χρήσης στη μονάδα flash USB.


Activation License Management Sync Log

My License
5C01-E807-1E00-0100-5BB0-B986-00B5-0400

Logout

Activate

My License: 5C01-E807-1E00-0100-5BB0-B986-00B5-0400

Product	Encryption Type	Network License Node Quantity	License Type	Language	Service Period	License Status	Response XML
GstarCAD Professional 2024	Network Version	3	Trial License	en-US	2023-07-18-2023-08-17	Activated	

Please download Response XML file to activate your product.
Please click "Return License" to return your license.

Βήματα 3:

Επιστρέψτε στον υπολογιστή σας και ανακαλύψτε την επιλογή Διαχειριστής αδειών από το GstarCAD Network License Manager. Κάντε κλικ στο κουμπί **Εισαγωγή απάντησης** και επιλέξτε το αρχείο άδειας που μόλις κατεβάσατε και αποθηκεύσατε από άλλο υπολογιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **OK** για να ολοκληρώσετε την ενεργοποίηση.

Activate new license

Input LicenseKey

5C01-E807-1E00-0100-5BB0-B986-00B5-0400

Create Request

Enter license key, click 'Create Request' button to generate request file.
Send request file to your local distributor/reseller to get response file.

Import Response File

Click 'Import Response' button to import the response file.


Import Response

Close


2.3. Ηλεκτρονική επιστροφή

Οδηγία: βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο.

1. Επιλέξτε την άδεια που θέλετε να επιστρέψετε και κάντε κλικ στο κουμπί **Online Return**.




2. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, μπορείτε να δείτε ότι η άδεια που έχετε επιλέξει να επιστρέψετε έχει εξαφανιστεί από τις πληροφορίες άδειας.




2.4. Χειροκίνητη επιστροφή

Οδηγίες: Εάν ο υπολογιστής σας δεν είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο, μπορείτε να επιστρέψετε την άδεια χρήσης δικτύου του GstarCAD 2024 χειροκίνητα.

1. Επιλέξτε την άδεια που θέλετε να επιστρέψετε και κάντε κλικ στην επιλογή **Χειροκίνητη επιστροφή**.




2. Παρακαλούμε ακολουθήστε τα τρία βήματα στο ακόλουθο παράθυρο διαλόγου για να επιστρέψετε την άδεια χρήσης δικτύου του GstarCAD με μη αυτόματο τρόπο.




Βήματα 1:

- 1) Κάντε κλικ στο κουμπί **Δημιουργία αίτησης** για να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε το αρχείο αίτησης.



Βήματα 2:

- 1) Παρακαλούμε αποκτήστε πρόσβαση στο online κέντρο εξυπηρέτησης GstarCAD: <https://license.gstarcad.net/> και συνδεθείτε με το **κλειδί άδειας χρήσης**.




- 2) Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα [Διαχείριση αδειών χρήσης](#) και κάντε κλικ στο κουμπί [Επιστροφή άδειας χρήσης](#) για να φορτώσετε το αρχείο επιστροφής.


The screenshot shows a web interface for license management. At the top, there are navigation tabs: 'Activation', 'License Management' (highlighted with a red box), and 'Sync Log'. To the right, it says 'My License' with the ID '5C01-E807-1E00-0100-5BB0-B986-00B5-0400' and a 'Logout' button. Below the tabs, there is a blue button labeled 'Return License' (also highlighted with a red box). Underneath, the license ID is repeated: 'My License: 5C01-E807-1E00-0100-5BB0-B986-00B5-0400'. A table displays the license details:

Product	Encryption Type	Network License Node Quantity	License Type	Language	Service Period	License Status	Response XML
GstarCAD Professional 2024	Network Version	3	Trial License	en-US	2023-07-18-2023-08-17	Activated	

Below the table, there is a message: 'Please download Response XML file to activate your product. Please click "Return License" to return your license.'



- 3) Επιλέξτε το αρχείο XML του αιτήματος επιστροφής που αποθηκεύσατε και κάντε κλικ στο κουμπί Υποβολή για να φορτώσετε το αρχείο επιστροφής.




- 4) [Κατεβάστε](#) την απάντηση XML από την καρτέλα Διαχείριση αδειών.

Activation **License Management** Sync Log My License 5C01-E807-1E00-0100-5BB0-B986-00B5-0400 Logout



Return License

My License: 5C01-E807-1E00-0100-5BB0-B986-00B5-0400


Product	Encryption Type	Network License Node Quantity	License Type	Language	Service Period	License Status	Response XML
GstarCAD Professional 2024	Network Version	3	Trial License	en-US	2023-07-18-2023-08-17	Returned	

Please download Response XML file to activate your product.
Please click "Return License" to return your license.

- 5) Επιστρέψτε στον υπολογιστή σας και ανακαλύψτε τον διαχειριστή αδειών GstarCAD, κάντε κλικ στο κουμπί **Εισαγωγή απάντησης** και επιλέξτε το αρχείο άδειας που μόλις κατεβάσατε και αποθηκεύσατε από έναν άλλο υπολογιστή.




- 6) Κάντε κλικ στο κουμπί **OK** για να ολοκληρώσετε την επιστροφή της άδειας χρήσης δικτύου του GstarCAD.



3. Ελέγξτε τους χρήστες που χρησιμοποιούν την άδεια χρήσης δικτύου από τον διακομιστή σας


Η άδεια δικτύου του GstarCAD υποστηρίζει μια ομάδα αδειών (κόμβων) στον διακομιστή και οι χρήστες που έχουν την εξουσιοδότηση (IP διακομιστή και θύρα άδειας) μπορούν να ενεργοποιήσουν την αντίστοιχη έκδοση από την πλευρά τους στο ίδιο τοπικό δίκτυο. Όταν κλείσετε το GstarCAD 2024, η άδεια θα επιστρέψει αυτόματα στον διαχειριστή αδειών.

Από τις Λεπτομέρειες άδειας χρήσης, θα δείτε τις πληροφορίες για τις άδειες χρήσης δικτύου. Επιλέξτε το σωστό προϊόν και κάντε κλικ στην επιλογή [Λεπτομέρειες άδειας χρήσης](#) από τη διαχείριση αδειών.



Μπορείτε να ελέγξετε τον αριθμό των χρηστών που χρησιμοποιούν τις άδειες στις Λεπτομέρειες άδειας για να μάθετε τους υπόλοιπους διαθέσιμους κόμβους.



Για παράδειγμα: Εάν η άδεια δικτύου σας έχει δύο κόμβους και δύο χρήστες ενεργοποιημένους και χρησιμοποιούν επί του παρόντος. Έτσι, δεν θα μείνουν διαθέσιμοι κόμβοι για άλλους χρήστες για να ενεργοποιήσουν ή να δανειστούν. Εάν ένας από τους δύο χρήστες εγκαταλείψει το GstarCAD 2024, ο κόμβος θα επιστρέψει στον διαχειριστή αδειών και θα υπάρχει μία διαθέσιμη άδεια που μπορεί να ενεργοποιηθεί ή



4. Ελέγξτε τους χρήστες που δανείστηκαν την άδεια χρήσης δικτύου από τον διακομιστή σας

Η άδεια χρήσης δικτύου του GstarCAD επιτρέπει το δανεισμό του κόμβου για ένα χρονικό διάστημα από το διακομιστή. Η λίστα του διαχειριστή αδειών δείχνει τον αριθμό του δανεισμένου κόμβου και τους διαθέσιμους κόμβους που έχουν απομείνει. Η λεπτομέρεια δανεισμού εμφανίζει τις πληροφορίες για τον κόμβο που δανείστηκε.

Για παράδειγμα: Έτσι, απομένει μόνο ένας διαθέσιμος κόμβος που μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να δανειστεί.



Σημείωση :

1. Λίγα λογισμικά ασφαλείας (λογισμικό προστασίας από ιούς) θα προκαλέσουν ανώμαλη λειτουργία του GstarCAD Network License Manager. Μπορείτε να τερματίσετε το λογισμικό ασφαλείας ή να προσθέσετε το GstarCAD Network License Manager στη διαδρομή αξιοπιστίας.
2. Το όνομα του υπολογιστή του διακομιστή πρέπει να είναι στα αγγλικά.
3. Εάν ο υπολογιστής διακομιστή έχει εγκαταστήσει παλαιά έκδοση του GstarCAD License Manager, απενεργοποιήστε την πρώτα και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη έκδοση του GstarCAD Network License Manager.

